



# Configuración Outlook 2016





## Configuración Outlook por IMAP

Abrimos el Outlook y nos dirigimos **ARCHIVO**, posteriormente a **Configuración de la cuenta**.






## Configuración Outlook por IMAP

**IMPORTANTE:** Tener en cuenta que en la configuración IMAP solamente sincronizara en su equipo los datos que se encuentren en el servidor.


En el caso de querer configurar la cuenta como IMAP agregamos una cuenta nueva pulsando sobre **Nuevo**.





## Configuración Outlook por IMAP

En la nueva ventana escogemos la opción de **Configuración manual o tipos de servidores adicionales**



Agregar cuenta

**Configuración automática de la cuenta**  
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

Su nombre:   
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:   
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:   
Repita la contraseña:   
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.


**Configuración manual o tipos de servidores adicionales**

< Atrás **Siguiete >** Cancelar



## Configuración Outlook por IMAP

Marcamos la opción:  
**POP o IMAP**



Agregar cuenta

Elegir servicio

Microsoft Exchange Server o servicio compatible  
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync  
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

POP o IMAP  
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP


< Atrás Siguiete > Cancelar



## Configuración Outlook por IMAP

Configuramos la información sobre el usuario con nuestros datos de correo, **Tipo de cuenta: IMAP** y con los servidores que aparecen en la imagen.

Una vez completados pulsamos sobre el botón **Más configuraciones**.



**Agregar cuenta**

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión:




## Configuración Outlook por IMAP

En la pestaña **Servidor de salida**, marcamos la opción que se ve en la imagen.

En la pestaña **Avanzadas**, configuramos los datos correctamente.

Aceptamos los cambios.



Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Avanzadas

**Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación**

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando


Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar



Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida **Avanzadas**

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Servidor de salida (SMTP): 587

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

**No guardar copia de los elementos enviados**

Elementos eliminados

Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente

Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al depurar los elementos del buzón de correo.

Depurar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar



## Configuración Outlook por IMAP

Pulsamos en **Siguiente** y el Outlook comprobara nuestros datos y enviara un correo de prueba a nuestra cuenta.  
En el caso de que aparezca algún error debemos de comprobar los datos introducidos.

Agregar cuenta

**Configuración de cuenta IMAP y POP**  
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

**Información sobre el usuario**  
Su nombre:   
Dirección de correo electrónico:

**Información del servidor**  
Tipo de cuenta:   
Servidor de correo entrante:   
Servidor de correo saliente (SMTP):

**Información de inicio de sesión**  
Nombre de usuario:   
Contraseña:   
 Recordar contraseña  
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

**Configuración de la cuenta de prueba**  
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.  
  
 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin Todo conexión:

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Tareas Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado





## Configuración Outlook por IMAP

Ya tenemos nuestro Outlook configurado con nuestra cuenta de Google.

Para consultar configuraciones de otros gestores de correo o mas documentación sobre el tema puede visitar:

[Ayuda de Gmail](#)